Hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP

SERVICE D'IMMUNOLOGIE BIOLOGIQUE
Pr Eric TARTOUR
Tel : 01.56.09.39.41
e-mail : immunobio.hegp.egp@aphp.fr

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Suivi biologique des patients HPN sous Inhibiteur du Complément

CHECK LIST AVANT ENVOI

- ❑ **Attention** : étude des dépôts de C3 sur le clone HPN tube **non centrifugé** à température ambiante délai d'acheminement <48h
- ❑ Type de traitement
- ❑ Bon de commande

PATIENT	PRESCRIPTEUR
NOM : NOM DE NAISSANCE : Prénom : Date de naissance: ETIQUETTE PATIENT Sexe :	Hôpital : Service : ETIQUETTE SERVICE, UH Téléphone/Fax : Médecin prescripteur : Mail:

PRELEVEMENT SANGUIN : 2-3 vacutainers mauve (EDTA) à **+ 4°C** et devant être réceptionnés par le laboratoire dans les **3 heures** suivant le prélèvement. Si ce délai ne peut être respecté, centrifuger et envoyer 6 aliquots étiquetés + le tube primaire à **-80°C**.
- CD46, HPN, CD55, CD59, dépôt de C3 : 1 tube EDTA **à température ambiante** expédié dans les 48h.

Date de prélèvement **:** |__|__| / |__|__| / |__|__| Heure de prélèvement : |__|__| h |__|__| Préleveur :

❑ Le patient a exprimé son **opposition à la conservation et à l'utilisation** de ses échantillons à des fins non diagnostiques.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (merci de joindre tout document relatif à l'indication)

!! Les prescriptions peuvent être modifiées par le biologiste compte tenu des renseignements cliniques ou des antécédents du patient

Traitement bloqueur du complément :

- ❑ Eculizumab (Soliris); date d'injection :……
- ❑ Ravulizumab (Ultomiris); date de début :……..
- ❑ Crovalimab (Imfinzi); date de début :……
- ❑ Pegcetacoplan (Aspaveli) ; date de début :……
- ❑ Iptacopan ; posologie, date de début :…….
- ❑ Autre : ……

Analyses effectuées :

- ❑ Complément Total (CT), C3, C4, +/-dosages des fragments d'activation, +/- dosage du médicament (résiduel)
  - 1 tube EDTA
  - **Envoi dans les 3 h** après le prélèvement ne pas centrifuger, à envoyer à 4°
  - **Envoi >3 h** après le prélèvement: centrifuger les tubes à +4, faire 6 aliquots identifiés, congeler et envoyer à -80°
- ❑ Clone HPN : Etude des dépôts de C3 à la surface des GR
  - 1 tube EDTA
  - **Attention : ne pas centrifuger ; envoi à température ambiante dans les 48h après le prélèvement**